

eCard


(Moduł Magento)

v.1.3.0


Spis treści

Instalacja.....	3
Moduł nie współpracuje	3
Problem z instalacją.....	4
Odinstalowanie modułu:	4
Konfiguracja.....	4
eCard.....	4
Magento	6
Changelog.....	7

Instalacja.



Aby zainstalować dodatek należy użyć funkcji Magento Connect Manager z menu System.



Wybieramy moduł i klikamy Upload.

Moduł nie współpracuje

- W systemie Magento funkcja „Admin routing compatibility mode for extensions” musi być włączona. Moduł nie jest dostosowany do patcha Magento supee6788.

Zarządzaj sklepami

Konfiguracja

▶ ZAAWANSOWANE

Administrator

System

Zaawansowane

Programista

Bezpieczeństwo

Dodaj sekretny klucz do URL	<input type="text" value="Tak"/>	[GLOBALNY]
Login is Case Sensitive	<input type="text" value="Nie"/>	[GLOBALNY]
Session Lifetime (seconds)	<input type="text" value="3600"/>	[GLOBALNY]
	▲ Values less than 60 are ignored. Note that changes will apply after logout.	
Allow Magento Backend to run in frame	<input type="text" value="Only from same domain"/>	[GLOBALNY]
	▲ Enabling ability to run Magento in a frame is not recommended for security reasons.	
Allow Magento Frontend to run in frame	<input type="text" value="Only from same domain"/>	[GLOBALNY]
	▲ Enabling ability to run Magento in a frame is not recommended for security reasons.	
Admin routing compatibility mode for extensions	<input type="text" value="Włącz"/>	[GLOBALNY]
	▲ Enabling this setting increases risk of automated attacks against admin functionality.	

Problem z instalacją

W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.

Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloader, jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloader.

Po otrzymaniu poprawnej licencji lub po zainstalowaniu ioncubeloader należy wejść w katalog: app/etc/modules odszukać plik .xml od instalowanego modułu i go zedytować, zmieniając parametr active z false na true (co prezentuje poniższy obrazek).

```
<?xml version="1.0"?>
<config>
  <modules>
    <Websoft_Ecard>
      <active>true</active>
      <codePool>community</codePool>
    </Websoft_Ecard>
  </modules>
</config>
```

Odinstalowanie modułu:

Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.

1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Można wyłączyć moduł w System -> Konfiguracja -> Zaawansowane -> wyłączamy moduł na liście.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.

Konfiguracja.

eCard

UWAGA: Aby moduł eCard mógł otrzymywać informację o stanie danej płatności wymagane jest aby wpisać adres URL w konfiguracji panelu administracyjnego eCard (panel znajduje się pod adresem: <https://pay.ecard.pl/gui/>). W wypadku gdy nie wpiszemy adres moduł nie będzie działał prawidłowo.

1. Klikamy w menu „Konfiguracja”

Do zatwierdzenia
Wyszukiwanie Zamówień
Faktury
Reklamacje
Raporty
Historia operacji
Płatności dla eCard
Preferencje użytkownika
Konfiguracja
Zmień hasło
Kontakt

2. W polu „Adres http powiadomienia POST” wpisujemy adres URL:

Konfiguracja

Adres e-mail (niedostarczone powiadomienia POST):

Adres HTTP powiadomienia POST:

Adres URL powinien być w postaci:


[strona_glowna_magento]/wsecard/pay/listen

Np. www.sklep.com/wsecard/pay/listen

(przyjmując że strona główna danego sklepu Magento znajduje się pod adresem www.sklep.com)

Magento

Aby wyświetlić główną konfigurację modułu wchodzimy w menu Narzędzia->eCard.



Zostaniemy przekierowani na stronę konfiguracji płatności w Magento, należy wśród metod płatności odszukać obszar konfiguracji eCard:

eCard

Aktywny	<input type="text" value="Yes"/>
Tryb testowy	<input type="text" value="No"/>
Faktura	<input type="text" value="Yes"/> <small>▲ Automatyczne tworzenie faktury po udanej płatności.</small>
Nazwa płatności	<input type="text" value="eCard"/>
Merchant ID	<input type="text"/>
Hasło	<input type="text"/>
Opis zamówienia podczas płatności	<input type="text" value="Zamowienie nr.{{order_id}}"/> <small>▲ Użyj {{order_id}} aby wstawić numer zamówienia.</small>
Lista adresów IP	<input type="text" value="193.178.213.69"/> <small>▲ Po przecinku, bez spacji czy innych znaków pomiędzy adresami</small>

Opcje konfiguracji:

- Aktywny – pozwala włączyć lub wyłączyć działanie modułu
- Tryb testowy – pozwala uruchomić tryb w którym wykorzystywane jest konto eCard przeznaczone do testów. W tym trybie w trakcie dokonania płatności nie zostaje pobrana opłata z konta. Aby dokonać płatności należy użyć metodę płatności kartą VISA z dowolna datą z przyszłości oraz z kodem CVC2/CVV2(trzy dowolne cyfry) o numerze: 4444 4444 4444 4000.
- Faktura – moduł eCard automatycznie utworzy fakturę po dokonaniu udanej płatności.

- Nazwa płatności – nazwa która będzie wyświetlana na liście płatności podczas kupna produktu:



- MerchantId oraz Hasło – dane które otrzymujemy gdy zakładamy konto w usłudze eCard, aby pola Merchant Id oraz Hasło były widoczne, pole „Aktywny” należy ustawić na wartość „Tak”, natomiast pole „Tryb testowy” na „Nie”.
- Opis zamówienia – opis który widzimy podczas dokonywania płatności w systemie eCard:



Uwaga: W opisie zamówienia nie należy używać polskich znaków.

- Lista adresów IP – adresy IP z których wysyłane są potwierdzenia statusu płatności, domyślnie wpisany jest aktualny adres IP.

Changelog.

- dodano możliwość wyboru waluty transakcji
- dostosowanie do nowej wersji API
- dodane wysyłanie e-maila z zamówieniem po zrobieniu przesyłki