

EXIF

(Znakowanie obrazków)

(Moduł Magento)


v.1.0.0

Spis treści

Moduł nie współpracuje	3
Instalacja.....	3
Problem z instalacją.....	4
Odeinstalowanie modułu:	4
Opis.....	5
Konfiguracja.....	5

Moduł nie współpracuje


- W systemie Magento funkcja „Admin routing compatibility mode for extensions” musi być włączona. Moduł nie jest dostosowany do patcha Magento supee6788.



The screenshot shows the Magento Admin configuration page for the 'Bezpieczeństwo' (Security) section. The 'Admin routing compatibility mode for extensions' setting is highlighted with a red box and is set to 'Włącz' (On). The setting is marked as '[GLOBALNY]' (Global).


Setting	Value	Scope
Dodaj sekretny klucz do URL	Tak	[GLOBALNY]
Login is Case Sensitive	Nie	[GLOBALNY]
Session Lifetime (seconds)	3600	[GLOBALNY]
Allow Magento Backend to run in frame	Only from same domain	[GLOBALNY]
Allow Magento Frontend to run in frame	Only from same domain	[GLOBALNY]
Admin routing compatibility mode for extensions	Włącz	[GLOBALNY]

Instalacja.



The screenshot shows the Magento Admin System menu. The 'Magento Connect Manager' option is highlighted, indicating it is the selected path for installing the extension.

Aby zainstalować dodatek należy użyć funkcji Magento Connect Manager z menu System.



The screenshot shows the 'Direct package file upload' interface. It includes a numbered list of steps: 1. Download or build package file. 2. Upload package file: [Wybierz plik] Package.tgz [Upload].

Wybieramy moduł i klikamy Upload

Problem z instalacją

W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.

Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloader, jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloader.

Po otrzymaniu poprawnej licencji lub po zainstalowaniu ioncubeloader należy wejść w katalog: app/etc/modules odszukać plik .xml od instalowanego modułu i go zedytować, zmieniając parametr active z false na true (co prezentuje poniższy obrazek).

```
<?xml version="1.0"?>
<config>
<modules>
  <Websoft_Exif>
    <active>true</active>
    <codePool>community</codePool>
    <version>0.1.0</version>
  </Websoft_Exif>
</modules>
</config>
```

Odinstalowanie modułu:

Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.


1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Można wyłączyć moduł w System -> Konfiguracja -> Zaawansowane -> wyłączamy moduł na liście.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.

Opis.

Moduł dodaje do zdjęć produktów w formacie JPG zakodowany tag EXIF, który może służyć jako potwierdzenie pochodzenia obrazka.

Konfiguracja.

Wiadomość zapisana w obrazku może zostać ustawiona w panelu konfiguracji administratora(System->Konfiguracja), w zakładce Narzędzia>Ustawienia EXIF>Ustawienia EXIF obrazków:



The image shows two screenshots from an administrator interface. The left screenshot displays a 'Configuration' menu with categories: GENERAL, CATALOG, and NARZĘDZIA. A blue arrow points from the 'Ustawienia EXIF' option under 'NARZĘDZIA' to the right screenshot. The right screenshot shows the 'Ustawienia EXIF obrazków' page, which includes a text area for 'Wiadomość EXIF' and a note: '▲ Zostanie do niej doklejona data w formacie RRRR-MM-DD'.

Do wiadomości podczas zapisywania zostanie również doklejona data w formacie RRRR-MM-DD.

Aby dodać tagi EXIF do wszystkich obrazków w tej samej zakładce wybieramy „Dodawanie do wszystkich obrazków”:

Ustawienia EXIF

Dodawanie do wszystkich obrazków

Wyszukaj pliki .jpg i dodaj EXIF

Dodaj