

## **Zewnętrzny serwer obrazków**

**(Moduł Magento)**

**v.1.0.0**

## Spis treści

Zgodny z Magento .....	3
Moduł nie współpracuje .....	3
Instalacja .....	3
Problem z instalacją .....	4
Odinstalowanie modułu: .....	4
Opis .....	5
Konfiguracja .....	5

## Zgodny z Magento


Moduł Zewnętrzny serwer obrazków – Magento jest kompatybilny z następującymi wersjami oprogramowania:

-1.7.0.2

W przypadku posiadania innej wersji prosimy o kontakt.

## Moduł nie współpracuje

- W systemie Magento funkcja „Admin routing compatibility mode for extensions” musi być włączona. Moduł nie jest dostosowany do patcha Magento supee6788.




The screenshot shows the Magento Admin configuration interface. On the left is a navigation menu with 'Zarządzaj sklepami' at the top, followed by 'Konfiguracja' and 'ZAAWANSOWANE'. Under 'ZAAWANSOWANE', there are sub-menus for 'Administrator', 'System', 'Zaawansowane', and 'Programista'. The main content area is titled 'Bezpieczeństwo' (Security) and contains several settings:

- Dodaj sekretny klucz do URL: Tak [GLOBALNY]
- Login is Case Sensitive: Nie [GLOBALNY]
- Session Lifetime (seconds): 3600 [GLOBALNY]
  - ▲ Values less than 60 are ignored. Note that changes will apply after logout.
- Allow Magento Backend to run in frame: Only from same domain [GLOBALNY]
  - ▲ Enabling ability to run Magento in a frame is not recommended for security reasons.
- Allow Magento Frontend to run in frame: Only from same domain [GLOBALNY]
  - ▲ Enabling ability to run Magento in a frame is not recommended for security reasons.
- Admin routing compatibility mode for extensions: Włącz [GLOBALNY]**
  - ▲ Enabling this setting increases risk of automated attacks against admin functionality.


## Instalacja

Przed rozpoczęciem instalacji modułu za pomocą Magento Connect Manager prosimy o wgranie klucza licencji „plik txt” do głównego katalogu Magento.



The screenshot shows a portion of the Magento Admin menu. The items visible are 'Magento Connect Manager', 'Cache Manager', and 'Index Manager'. The 'Magento Connect Manager' item is highlighted with a mouse cursor.

Aby zainstalować dodatek, należy użyć funkcji Magento Connect Manager z menu System.



The screenshot shows the 'Direct package file upload' interface. It includes a numbered list of steps:

- 1 Download or build package file.
- 2 Upload package file:  Package.tgz

Wybieramy moduł i klikamy Upload

## Problem z instalacją

W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.

Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloder, jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloder.

Po otrzymaniu poprawnej licencji lub po zainstalowaniu ioncubeloder należy wejść w katalog: app/etc/modules odszukać plik .xml od instalowanego modułu i go zedytować, zmieniając parametr active z false na true (co prezentuje poniższy obrazek).

```
<?xml version="1.0"?>
<config>
  <modules>
    <Websoft_Imager>
      <active>true</active>
      <codePool>community</codePool>
    </Websoft_Imager>
  </modules>
</config>
```

## Odinstalowanie modułu:

Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.

1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Można wyłączyć moduł w System -> Konfiguracja -> Zaawansowane -> wyłączamy moduł na liście.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.

## Opis

Po włączeniu serwer będzie pobierał obrazki z podanego serwera zamiast z lokalnego.

Jeżeli skonfigurowany jest serwer FTP, podczas zapisywania produktu wyśle obrazek na serwer.

## Konfiguracja

Konfiguracja odbywa się w panelu konfiguracji administratora(System->Konfiguracja), w zakładce Websoft>Imager>Zewnętrzny serwer obrazków



The screenshot shows the 'WEBSOFT USTAWIENIA' menu with 'Imager' selected. Below it, the 'Zewnętrzny serwer obrazków' configuration panel is visible. It contains the following fields:

Zewnętrzny serwer obrazków	
Aktywne	<input type="text" value="Yes"/>
Hasło FTP zewnętrznego serwera	<input type="text"/>
Użytkownik FTP zewnętrznego serwera	<input type="text"/>
Host FTP zewnętrznego serwera	<input type="text"/>
URL zewnętrznego serwera	<input type="text"/>

- Aktywne – włączenie i wyłączenie skryptu
- URL zewnętrznego serwera – Adres zewnętrznego serwera bez „http: //”
- Host FTP zewnętrznego serwera – Host na które będą wysyłane pliki.
- Użytkownik/Hasło FTP zewnętrznego serwera – Dane logowania do konta FTP hoście podanym wyżej.