

iBIZNES Integrator

(ModułMagento)


v.1.0.0

Spis treści

Moduł nie współpracuje	3
Instalacja.....	3
Problem z instalacją.....	4
Odinstalowanie modułu:	4
Konfiguracja.....	4
Wartości domyślne	6
Stawki VAT	6
Synchronizacja	7
MySQL.....	9

Moduł nie współpracuje

- W systemie Magento funkcja „Admin routing compatibility mode for extensions” musi być włączona. Moduł nie jest dostosowany do patcha Magento supee6788.



Zarządzaj sklepami


Konfiguracja

- ZAAWANSOWANE
- Administrator
- System
- Zaawansowane
- Programista

Bezpieczeństwo

Dodaj sekretny klucz do URL	Tak	[GLOBALNY]
Login is Case Sensitive	Nie	[GLOBALNY]
Session Lifetime (seconds)	3600	[GLOBALNY]
▲ Values less than 60 are ignored. Note that changes will apply after logout.		
Allow Magento Backend to run in frame	Only from same domain	[GLOBALNY]
▲ Enabling ability to run Magento in a frame is not recommended for security reasons.		
Allow Magento Frontend to run in frame	Only from same domain	[GLOBALNY]
▲ Enabling ability to run Magento in a frame is not recommended for security reasons.		
Admin routing compatibility mode for extensions	Włącz	[GLOBALNY]
▲ Enabling this setting increases risk of automated attacks against admin functionality.		

Instalacja.




Magento Connect Manager

Cache Manager

Index Manager

Aby zainstalować dodatek należy użyć funkcji Magento Connect Manager z menu System.



Direct package file upload

- Download or build package file.
- Upload package file: Package.tgz

Wybieramy moduł i klikamy Upload.

Problem z instalacją.

W przypadku, gdy licencja modułu nie posiada wpisanych wszystkich adresów sklepu to moduł się wyłączy tuż po instalacji lub nie zostanie zainstalowany. Jeżeli taka sytuacja nastąpi należy skontaktować się z dostawcą licencji w celu dokupienia licencji na kolejną domenę.

Jeśli w licencji są wpisane wszystkie adresy sklepu należy sprawdzić czy serwer posiada ioncubeloader, jeżeli nie, to należy poprosić administratora serwera o zainstalowanie ioncubeloader.

Po otrzymaniu poprawnej licencji lub po zainstalowaniu ioncubeloader należy wejść w katalog: app/etc/modules odszukać plik .xml od instalowanego modułu i go zedytować, zmieniając parametr active z false na true (co prezentuje poniższy obrazek).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
<config>
  <modules>
    <Websoft_Ibizint>
      <active>true</active>
      <codePool>community</codePool>
    </Websoft_Ibizint>
  </modules>
</config>
```


Odinstalowanie modułu:

Usunięcie / wyłączenie modułu można wykonać na kilka sposobów.

1. Można wpisać false zamiast true w pliku xml odpowiedzialnym za widoczność modułu.
2. Można wyłączyć moduł w System -> Konfiguracja -> Zaawansowane -> wyłączamy moduł na liście.
3. Należy usunąć pliki modułu oraz dodane atrybuty w systemie magento.

Konfiguracja.

Aby wyświetlić konfigurację modułu wchodzimy w menu Narzędzia->iBIZNES Integrator->Konfiguracja.



Zobaczymy okno z konfiguracją „iBIZNES Integrator”:

iBIZNES Integrator

Wartości domyślne		
Domyślna grupa atrybutów dla nowych produktów	<input type="text" value="Default"/> ▲ Domyślna grupa atrybutów dla nowych produktów	[STORE VIEW]
Domyślna kategoria dla nowych produktów	<input type="text" value="Default Category"/> ▲ Domyślna kategoria dla nowych produktów	[STORE VIEW]
Domyślna strona dla nowych produktów	<input type="text" value="Main Website"/> ▲ Domyślna strona dla nowych produktów	[STORE VIEW]
Stawki VAT		
Domyślna stawka VAT	<input type="text" value="None"/> ▲ Domyślna stawka VAT dla dodawanych produktów	[STORE VIEW]
Stawka VAT 1	<input type="text"/> ▲ Podaj wartość stawki VAT z aplikacji iBIZNES (np 23%)	[STORE VIEW]
Stawka VAT 1 Magento	<input type="text" value="None"/> ▲ Stawka VAT Magento przypisana do stawki z pola 'Stawka VAT 1'	[STORE VIEW]
Stawka VAT 2	<input type="text"/> ▲ Podaj wartość stawki VAT z aplikacji iBIZNES (np 23%)	[STORE VIEW]
Stawka VAT 2 Magento	<input type="text" value="None"/> ▲ Stawka VAT Magento przypisana do stawki z pola 'Stawka VAT 2'	[STORE VIEW]

Wartości domyślne

W grupie opcji „Wartości domyślne” można ustawić domyślne wartości dla kategorii, atrybutów oraz strony nowych produktów.

Wartości domyślne

Domyślna grupa atrybutów dla nowych produktów	<input style="width: 100%;" type="text" value="Default"/> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;">▲ Domyślna grupa atrybutów dla nowych produktów</div>
Domyślna kategoria dla nowych produktów	<input style="width: 100%;" type="text" value="Default Category"/> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;">▲ Domyślna kategoria dla nowych produktów</div>
Domyślna strona dla nowych produktów	<input style="width: 100%;" type="text" value="Main Website"/> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;">▲ Domyślna strona dla nowych produktów</div>

Stawki VAT

Następna grupa zakładek to „Stawki VAT”, tutaj konfigurujemy które stawki VAT odpowiadają odpowiednim wartościom w Magento.

Stawki VAT

Domyślna stawka VAT	<input style="width: 100%;" type="text" value="None"/> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;">▲ Domyślna stawka VAT dla dodawanych produktów</div>
Stawka VAT 1	<input style="width: 100%;" type="text"/> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;">▲ Podaj wartość stawki VAT z aplikacji iBIZNES (np 23%)</div>
Stawka VAT 1 Magento	<input style="width: 100%;" type="text" value="None"/> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;">▲ Stawka VAT Magento przypisana do stawki z pola 'Stawka VAT 1'</div>
Stawka VAT 2	<input style="width: 100%;" type="text"/> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;">▲ Podaj wartość stawki VAT z aplikacji iBIZNES (np 23%)</div>
Stawka VAT 2 Magento	<input style="width: 100%;" type="text" value="None"/> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;">▲ Stawka VAT Magento przypisana do stawki z pola 'Stawka VAT 2'</div>
Stawka VAT 3	<input style="width: 100%;" type="text"/> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;">▲ Podaj wartość stawki VAT z aplikacji iBIZNES (np 23%)</div>
Stawka VAT 3 Magento	<input style="width: 100%;" type="text" value="None"/> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;">▲ Stawka VAT Magento przypisana do stawki z pola 'Stawka VAT 3'</div>
Stawka VAT 4	<input style="width: 100%;" type="text"/> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;">▲ Podaj wartość stawki VAT z aplikacji iBIZNES (np 23%)</div>
Stawka VAT 4 Magento	<input style="width: 100%;" type="text" value="None"/> <div style="font-size: small; margin-top: 5px;">▲ Stawka VAT Magento przypisana do stawki z pola 'Stawka VAT 4'</div>

Wartości wpisujemy po nazwie widocznej w programie iBIZNES :



Dane Wyrób Gotowy Zamienniki Sklep internetowy

Kod Autonumer

Nazwa towaru Nazwa (język 2) Opis (długi)

Stawka VAT 23%

Jedn. Miary szt

Synchronizacja

Zakładka „Synchronizacja” pozwala ustawić następujące opcje:



Synchronizacja

Którą cenę pobierać
 ▲ Wybór ceny która ma być pobrana z iBIZNES, w nawiasach nazwy domyślnie ustawione w iBIZNES.


Pobieraj stan magazynu
 ▲ Czy pobierać stan magazynu z iBIZNES?

Dodawaj produkty
 ▲ Czy produkty z iBIZNES mają być dodawane do magento? (dotyczy tych wybranych w aplikacji jako wystawianych w sklepie)

Synchronizuj produkty
 ▲ Synchronizacja produktów (nazwa, opis, waga)

Gdy ustawimy „Dodawaj produkty” moduł będzie dodawał nowe produkty przy synchronizacji oraz synchronizował już istniejące, w przeciwnym wypadku nowe produkty nie zostaną dodane.

Synchronizuj produkty – opcja uaktywnia synchronizację produktów co 15 minut przez usługę cron, lub po wybraniu przycisku „Synchronizuj” z menu:



MySQL

W ostatniej zakładce konfigurujemy dane połączenia z bazą danych MySQL, wpisujemy tutaj te same dane które zostały wybrane w programie iBiznes.

MySQL	
Host	<input type="text" value="localhost"/> ▲ Adres serwera MySQL
Nazwa bazy	<input type="text" value="firmatec"/> ▲ Nazwa bazy MySQL
Port	<input type="text" value="3306"/> ▲ Port serwera MySQL
Użytkownik	<input type="text" value="root"/> ▲ Użytkownik serwera MySQL
Hasło	<input type="password" value="****"/> ▲ Hasło serwera MySQL